

$\pi$ more

Nn STRAIGHT  $\Sigma$   
エヌエヌ ストレートシグマ

Ni STRAIGHT Acid  
エヌアイ ストレートアシッド

# PAIMORE STRAIGHT SERIES

## テクニカルマニュアル

PAIMORE CO.,LTD.

毛先を「ピンピン」としたストレート感に…

## 基本使用手順

$\Sigma$   
ストレート シグマ




Acid  
ストレート アシッド



ツルツルサラサラの髪に修復

### 1 毛髪診断 (チェックシート)



・前歴パーマの時ダメージが出ていない場合はNOに進んでください

### 2 プレシャンプー

ナチュラルヘアソープ使用

### 3 前処理

プロテクト処理してドライング(1剤を浸透させたくない部分にはナチュラルヘアトリートメントを多めに塗布)

健康毛 パワーコントロール塗布後

普通毛 パイモアミスト

ダメージ毛 APTミクロ+パイモアミスト

スーパーダメージ毛 APTミクロ原液塗布

APTミクロ

1

対

パイモアミスト

1

### 4 ドライング

ドライヤーで80%乾燥して下さい

### 5 1 剤 塗 布

根元1cm残して1剤塗布

健康毛

$\Sigma$  ストレート  
シグマ  
又は  
 $\Sigma$  ストレート  
シグマ  
+  
スーパーリッチEX30%

普通毛

①  $\Sigma$  + Acid  
1 対 1  
又は  
② ① の配合に  
キューティクルエッセンス20%

ダメージ毛

①  $\Sigma$  + Acid  
1 対 2  
又は  
② ① の配合に  
キューティクルエッセンス20%

スーパーダメージ毛

Acid ストレート  
アシッド  
又は  
+  
キューティクルエッセンス20~50%

## 6 1 剤 放 置 タイム

キャップ又はラップして下さい

健康毛

20~30分

普通毛

15~20分

ダメージ毛

10~15分

スーパーダメージ毛

5~15分

## 7 中 間 水 洗

1剤をよく洗い流します

## 8 中間トリートメント

健康毛

ヘアーコンク  
3プッシュ

普通毛

ヘアーコンク  
3プッシュ

ダメージ毛

ヘアーコンク  
3プッシュ

スーパーダメージ毛

バイオアミスト キューティクルエッセンス

1 対 2

+


ヘアーコンク3プッシュ

※コンクは、完全ドライしてから塗布して下さい

## 9 完 全 ド ラ イ

## 10 アイロン 操 作

- A 根元多めに軽くテンションを掛け  
5回アイロンスルー行って下さい
- B 中間部は少なめに
- C 3ブロックを重ねてアイロンスルー



- ダメージによっては  
温度調整して下さい

健康毛

180℃

普通毛

180℃

ダメージ毛

160℃

スーパーダメージ毛

120℃~140℃

## 11 2 剤 塗 布

アイロン終了後、バイオアミストを髪全体に塗布してから2剤塗布を行って下さい

まんべんなく根元より付けて5分放置

健康毛

2 剤 原 液

普通毛

2 剤 原 液

ダメージ毛

2 剤

APTミクロ

1 対 30%

スーパーダメージ毛

2 剤

APTミクロ

1 対 30%

## 12 プレーンリンス

2剤をよく洗い流します ナチュラルヘアトリートメント使用

## 13 仕 上 げ

ヘアーコンク使用